




Anleitung zum Austauschen der ****.EXE Anwendung

1. Download der gezippten Anwendung auf einen USB Stick


Laden Sie die Anwendung von Ihrem emailprogram auf einen USB-Stick herunter.

2. Entpacken Sie die Datei auf dem USB Stick

- Nehmen den USB-Stick mit dem Download und stecken Sie diesen in einen Linienrechner
- öffnen Sie das Laufwerk mit dem USB Stick
- wählen den Ordner SETA_ANWENDUNG aus
- betätigen Sie in der oberen Leiste "Alle extrahieren"




- bestätigen Sie mit "Extrahieren"den Vorgang




3. Kontrollieren Sie den Namen der Aktuellen Anwendung


- Wählen Sie dazu auf einem PC der Linien den Ordner in der Taskleiste an.




- Wählen Sie im Fenster auf der linken Seite "Dieser PC"




- Wählen Sie im Fenster rechts "Lokaler Datenträger (C:)"



- Wählen Sie dort den Ordner "SETA" aus.




- Es befindet sich dort eine Anwendung Setaxxx.EXE **notieren Sie sich diesen Namen** - Es befindet sich dort eine in diesem Beispiel ist der Name "Seta v31"



4. Neue Anwendung umbenennen


- Wählen Sie nun die Anwendung auf dem USB-Stick aus




- betätigen Sie die rechte Maustaste und wählen Sie im Menü "umbenennen"
- Ändern Sie den Namen der Anwendung exakt in den vorher Notierten Namen.
- betätigen Sie die rechte Maustaste nochmals und wählen Sie im Menü "kopieren" damit haben Sie die neue Anwendung im Zwischenspeicher.

5. Austauschen der Anwendung


- Wählen Sie im Fenster auf der linken Seite "Dieser Computer"



- Wählen Sie im Fenster rechts "Lokaler Datenträger (C:)"




- Wählen Sie dort den Ordner "SETA" aus und öffnen Sie diesen.



- betätigen Sie die rechte Maustaste im Ordner Seta und wählen Sie im Menü "einfügen"

- bestätigen Sie im Fenster bitte "Datei im Ziel ersetzen" (sollte diese Meldung nicht kommen überprüfen Sie bitte nochmals den Namen und wiederholen die bisher beschriebenen Vorgänge)



6. Neustart

- Schließen Sie alle Ordner entfernen Sie den USB Stick aus dem Linienrechner und führen Sie bitte einen Neustart durch.

7. Nach dem Neustart haben Sie folgende neue Funktionen

-Im Startbild können Sie die Linecontrol deaktivieren in der linken unteren Ecke befindet sich ein Schalter mit dem Sie die Kommunikation zum Linienserver abschalten können. So ist z.B. ein Trainingsbetrieb ohne Linienserver möglich.



Weiter werden in der aktuellen Variante in der rechten Spalte auch zu den Schusswerten die Teilerwerte für jeden Schuss angezeigt.

